

# Stravování - IMES Kasa

V tomto manuálu naleznete podklady pro obsluhu systému KASA se stravovacím systémem Aktion NEXT. Kompletní podklady pro nastavení a použití pokladny IMES naleznete na webových stránkách dodavatele:

- [www.imes.cz](http://www.imes.cz)
- [www.pokladnikasa.cz](http://www.pokladnikasa.cz)



Online manuál pro nastavení pokladní kasy: <http://imes.cz/...03131018.htm>




Online manuál pro použití pokladní kasy: <http://www.softok.cz/...04091623.htm>

---

## MANUÁL PRO OBSLUHU

### SPUŠTĚNÍ PROGRAMU KASA

1. Dvojklikem na ikonu modulu Kasa.



2. Otevření okna pro přihlášení.

- Jméno – zadání jména uživatele.
- Heslo – zadání hesla uživatele.
- Zadání potvrdit ikonkou **Přihlásit**.

A screenshot of the IMES login interface. On the left, the IMES logo is displayed with the text 'Informační systém' below it. Underneath the logo, the phone number '+420 318 621 257' and the website 'www.softok.cz' are visible. The main part of the screen is blue and contains the title 'Přihlášení do systému IMES'. Below the title, there are two input fields: 'Jméno' with the value 'kasa1' and 'Heslo' which is empty. To the right of these fields are three buttons: 'Přihlásit', 'Zrušit', and 'Nastavení'.


– Vytvořeny 2 uživatelské účty:

- **Kasa1** – nevyplňuje se heslo.
- **Uživatelský účet pro běžnou obsluhu kasy (nákupy/uzávěrky/přidávání položek).**
- **Aktion1** – heslo: aktion2018.
- **Uživatelský účet pro správu a konfiguraci nastavení.**

Po přihlášení uživatele kasa1 se otevře editor pořízení Kasy.



Po přihlášení pomocí uživatele Aktion1 se otevře okno s jednotlivými ikonkami pro práci s nastavením



## EDITOR POŘÍZENÍ KASY – PARAGONY A POPIS ZADÁVANÝCH ÚDAJŮ

Po spuštění modulu Kasa se zobrazí editor kasy. V hlavičce (první řádka okna kasy) jsou zobrazeny základní údaje:

Kasa 01 Řada 01 Měna CZK Kurz 1 Prodej Partner 0000050008 000 Slezská Petr Limit 179,70 Stav 179,7 Doklad 0118000327								
Položka		Název položky		Množství	Cena/Mj	Celková částka	01 - Kasa 01	
EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	%SI	%DPH	
			1,00	0,00	0,00	0		

**Kč**

EAN 1B618B68-0A57-47D4-5

Vklad 91	Výběr 92	Žito 0	Žito 1	Žito 2	Prostřed
Žito 3	Háček osoko	Cukro vřky	Zobš 5 zak.so.	Bez ovny	Uta

Šuplík	Uzávěrka	Menu
Stono (F10)	Zrušit paragon	Reklamacce
<b>Řádky</b>	<b>Paragony</b>	<b>Uzávěrky</b>
Partner (F7)		Sleva % (F6)

Změna množství (F5)	Backspace	←
7	8	9 -
4	5	6 +
1	2	3
0	.	Enter

Jidla	Hledej (F4)	Vymaz položky(F8)	Nová řádka(INS)	Kupon slevy	<b>Přijatá platba(F12)</b>
-------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	----------------------------

- číslo kasy
- řada číslování paragonů
- měna kasy
- kurz
- název režimu – Prodej


Kasa 01	Řada 01	Měna CZK	Kurz 1	Prodej
---------	---------	----------	--------	--------

- partner – číselný kód z adresáře strážníků
- jméno strážníka
- limit – hodnota v Kč povolené útraty
- stav – stav (zůstatek) konta – el. peněženky – hodnoty se naplňují až po zvolení strážníka (EAN)
- doklad – přidělené číslo paragonu (číslování od-do nastaveno u řady paragonů).

Partner 0000050008	000	Eichler Milan	Limit 99 999 999,00	Stav -11170	Doklad 011800032
--------------------	-----	---------------	---------------------	-------------	------------------


**EAN** – čárový kód strážníka.

Po spuštění Kasy je vždy kurzor nastaven na položku EAN – čárový kód strážníka. • Povinné vyplnění pro pořízení prodeje chybné zadání nebo nevyplnění nedovolí: přesun na údaj EAN – položka a nelze zadávat položky prodeje položky prodeje nelze zadávat ani přes tlačítka předvoleb




## VÝBĚR STRÁVNÍKA

- Pomocí čipu – přiložení čipu ke snímacímu zařízení (kurzor musí být nastaven na položku **EAN**).
- Ruční zadání kódu strávnicka. Otevření výběru ikonkou Hledej (na dolní liště okna) nebo klávesou F4.



- Otevření výběru myší volbou **comba** v údaji **EAN**.



Po otevření výběru je kurzor nastaven na příjmení strávnicka.

- Přesun na požadovaného strávnicka:
- Zadání příjmení přes klávesnici – aut. posun na řádek dle zadávaných znaků na klávesnici.
- Možno se pohybovat pomocí kláves – šipka dolů a šipka nahoru.
- Označení řádku myší nebo přes dotykový monitor.

Příjmení	Jméno	Zůstatek konta	Platný strávnick	Vklad A/N	OsobníČíslo	ZpůsobPlatby	Kor
Definice filtru na sloupcích - text: a, a%, %a% ..., datumy a čísla: implicitně =, <, > ... ikonkou Vlastní							
Bezděk	Petr	240	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ext0003		1
Břím	Lukáš	1133,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0015		2
Hroch	Martin	-136,2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008		2
Chytrý	Josef	362,54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ext0004		1
Jedno	Tomáš	-161	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0013		2
Klusová	Marie	7,61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ext0002		1
Kudrnáč	Mojmír	-544,2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0011		2
Malá	Petra	-2,7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0007		2
Mrázová	Linda	-88,8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0014		2
Nová	Lenka	-289,6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1
Novák	Jiří	48,7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ext0001		1
Novák	Karel	18,7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X0001		2
Podvodník	Lukáš	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pozor - zapomíná zaplatit!		1
Pokorný	Zdeněk	-166,7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0010		2
Prokop	Martin	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1
Špaček	Pavel	-103,9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0009		2
Tuhá	Helena	-135,9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0012		2
Voska	Bohdan	-137,9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ext0003		2

1 z 18

Nastavení • Vybrat F3 Zavřít

**BEZ VYPLNĚNÍ STRÁVNÍKA LZE V KASE PROVÁDĚT POUZE TYTO OPERACE:**

- Uzávěrka – lze provést uzávěrku kasy – Nepoužívá se.
- Prohlížení pořízených paragonů – jen paragony před uzávěrkou přes ikonku **Řádky**.
- Prohlížení a tisk již pořízených paragonů – jen paragony před uzávěrkou přes ikonku **Paragony**.
- Prohlížení a tisk již uložených uzávěrek přes ikonku **Uzávěrky**.

Vklad 91	Výběr 92	Jídlo 0	Jídlo 1	Jídlo 2	Předchozí
Jídlo 3	Nápoje nealko	Cukro vinky	Zboží 5 zak.saz.	Bez ceny	Další
					Vše
<b>Šuplík</b>	<b>Uzávěrka</b>	<b>Menu</b>			
<b>Storno (F10)</b>	<b>Zrušit paragon</b>	<b>Reklamace</b>			
<b>Řádky</b>	<b>Paragony</b>	<b>Uzávěrky</b>			
<b>Partner (F7)</b>		<b>Sleva % (F6)</b>			

- Prohlížení jídelníčku přes ikonku **Jídla** (ikonka na dolní liště).
- Podmínkou zobrazení jídelníčku daného dne je pořízení prvního strávnicka – kasa importuje jídelníček z Aktionu.

<b>Jídla</b>	<b>Hledej (F4)</b>	<b>Výmaz položky(F8)</b>	<b>Nová řádka(INS)</b>	<b>Kupon slevy</b>
--------------	------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------

- VOLBA MENU Zobrazení úloh, které umožňují tisk sestav, opravu a zadání položky zboží, zobrazení číselníků.

Jídlo 3	Nápoje nealko	Cukro vinky	Zboží 5 zak.saz.	Bez ceny	Další
					Vše
<b>Šuplík</b>	<b>Uzávěrka</b>	<b>Menu</b>			
<b>Storno (F10)</b>	<b>Zrušit paragon</b>	<b>Reklamace</b>			

**SPRÁVNÉ ZADÁNÍ STRÁVNÍKA** V hlavičce se objeví:

- číselné označení strážníka z adresáře strážníků
- název strážníka
- hodnota limitu prodeje strážníka
- hodnota zůstatku konta (elektronické peněženky) strážníka.

Partner 0000050006 000 Bezděk Petr Limit 240,00 Stav 240


Kurzor se automaticky přesouvá na údaj **EAN** – čárový kód pro zadávání položek prodeje.

Kasa 01 Řada 01 Měna CZK Kurz 1 Prodej Partner 0000050006 000 Bezděk Petr Limit							
Položka	Název položky	Množství	Cena/Mj	Celkov.			
EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem	%SI	%DPH
			1,00	0,00	0,00	0	

### ZADÁNÍ CHYBNÉHO EAN STRÁVNÍKA

Důvody:

- Načtený kód v seznamu strážníků neexistuje (chybová hláška – Neplatný formát ID osoby + zadaná chybná hodnota).
- Zobrazení chybové hlášky, která identifikuje druh chyby a dotaz na opakování zadání strážníka:
  - Ano – potvrzením ikonky se kurzor opět postaví do údaje **EAN** s tím, že je možné opakovat zadání, a to novým otiskem prstu, novým sejmutím čipu nebo ručním zadáním.
  - Cizí strážník – potvrzením ikonky se automaticky do **EAN** zadá hodnota cizího strážníka (hodnota 1) a prodej je evidován jako Drobný nákup.



## ZADÁNÍ EAN POLOŽKY

Možnosti zadání čárového kódu:

1. Ruční editací čárového kódu přes numerickou klávesnici a potvrzením **Enter**.
2. Přes tlačítko předvolby.
3. Převzetí ze zobrazeného výběru.

## RUČNÍ EDITACÍ ČÁROVÉHO KÓDU

- Přes numerickou klávesnici a potvrzením **Enter**.
- Např. objednávací kód jídla – 3.


Zadán neexistující kód:

- Zobrazení chybové hlášky v názvu položky – **Čárový kód neexistuje v číselníku**.
- Kurzor stále stojí na údaji **EAN** – položka (že je kurzor na údaji EAN položka, je označeno světle modrou barvou a zároveň je údaj orámován přerušovanou čarou).


EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem	%SI	%DPH
89	Čárový kód neexistuje v číselníku		1,00	0,00	0,00	0	

Zrušení neexistujícího kódu:

- Ikona **Výmaz položky** (F8) – pořízená hodnota se vymaže a je nutné nové zadání.



- Ikona **Backspace** – pořízená hodnota se vymaže a je nutné nové zadání.



- Zvolení tlačítka předvolby – chybný kód se přepíše kódem dle předvolby.

## POUŽITÍ IKONKY PŘEDVOLEBY

- K dispozici je 1 – 99 skupin – každá skupina 10 tlačítek.


- Přepínání mezi skupinami ikonou **Další** nebo **Předchozí** (ikonka **Vše** není přístupná).
- V případě, že existuje jen jedna skupina tlačítek, jsou tlačítka **Předchozí** a **Další** šedivé – nepřístupné, ikonky se zpřístupní až při existenci více skupin.



## PŘIDÁNÍ NOVÉHO SORTIMENTU DO KASY

1. K tlačítku přiřazena konkrétní položka. o Po zvolení tlačítka je položka pořízena vždy s množstvím 1 a s doplněním jednotkové ceny z ceníku. o Automatické postavení na další řádek. o Chybně nastaveno tlačítko předvolby – údaj EAN položka se nevyplní a kurzor nepřeskočí na další řádek.

2. K tlačítku přiřazen sortiment zboží



o Po zvolení se zobrazuje omezený výběr daného sortimentu.

EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem	%SI	%DPH
2000003	...		1,00	0,00	0,00	0	

Název	Objednávací kód	Cena/MJ	Platnost Od	Platnost Do	DPH %
Definice filtru na sloupcích - text: a, a%, %a% ..., datumy a čísla: implicitně =, <, > ... ikonkou Vlastní					
Nealko 1	2000002	20			
Nealko 2	2000003	30			

2 z 2

Vybrat F3 Zavřít

Ve výběru se postavit na konkrétní řádek s daným zbožím – řádek zabarvený modře:

- Pohyb ve výběru – šipka nahoru nebo dolů na klávesnici nebo označení myši nebo označení přes dotykový monitor.
- Potvrzení zboží – ikonka Vybrat nebo F3 nebo Enter

Následně je potřeba se přepnout na záložku **Ceny** a doplnit cenu daného zboží (položka ceny/MJ). Po ukončení editace klikneme na položku **Uložit** pro potvrzení nastavení.

**PŘIDÁNÍ TLAČÍTEK NA PANEL KASY** Pro úpravu rozložení tlačítek zboží je potřeba se přihlásit do Kasy administrátorským účtem (aktion1) a zvolit možnost **Číselníky**. Zjistíme si, na jakou pozici tlačítko chceme vložit. Otevřeme číselník **C0471 Tlačítka zboží (položek)**. Klikneme na položku **prohlížet/Editovat**, abychom povolili editaci.

V každé skupině je maximální počet tlačítek 10. Pořadí tlačítka ve skupině je od 1 do 10. Novou skupinu tlačítek vytvoříme v číselníku **C0472 Skupiny tlačítek**. Nové tlačítko pořídíme kopií řádku nějakého tlačítka podobného. Právě tlačítko **Kopie řádku**. Změníme:


1. pořadí skupiny (když chceme tlačítko do jiné skupiny než tlačítko kopírované)
2. Pořadí tlačítka ve skupině (udává pozici tlačítka 1-10)
3. **Tlačítko obsah** – vybereme možnost: **K tlačítku přiřazena položka a čárový kód (EAN)**.

Nakonec všechny změny potvrdíme kliknutím na tlačítko **Post-editace** v dolním řádku.


### Ruční editací se zvolením zboží ve výběru

1. Otevření výběru:

- a. přes ikonku Hledej (F4) nebo klikem myši na combo



2. combo na údaj EAN položka



- Otevření výběru se všemi existujícími položkami jídla a zboží (při používání elektronické

peněženky se zobrazuje i položka Konto – vklad a Konto výběr).

- Pohyb ve výběru – klávesou šipka nahoru nebo dolů, označený řádek vysvícen modře a převzetí na

Enter nebo ikonkou Vybrat F3.

- Zobrazení položek jídel ve výběru

- položky jídel se ve výběru zobrazují dle zadané platnosti od do datumu vč. Času
- např. položky jídel – oběd s časem od 11:00 do 14:00 se zobrazí jen v uvedeném rozsahu času (v 14:01 se již položka nezobrazuje)
- i když položka jídla není ve výběru zobrazena, lze ji pořídit přes tlačítko předvolby nebo editací čárového kódu, což u jídla je objednávací kód

o Název položky


Hodnota se nepořizuje, je vždy automaticky doplněná od zvolené položky.

o MJ

Hodnota se nepořizuje, je vždy automaticky doplněna od zvolené položky.

o Množství


Hodnota se při standardním pořízení nepořizuje (není nastaveno zastavování) a je automaticky doplněna hodnota 1. Při požadavku hodnotu zadat, je prováděno přes ikonku Změna množství nebo klávesu F5.



Změna množství musí být zvolena před zadáním EAN – položky nebo tlačítka předvolby. Volbou ikonky se zobrazí panel, do kterého se hodnota zadá editací.

Nelze zadat hodnotu 0 a zápornou hodnotu.

EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	Č
0	Kapustová polévka (A 1,7)	ks	1,00	8,00	
1	Uzená bůčková roláda s brambor	ks	1,00	51,30	
2000002	Nealko 1	ks	1,00	20,00	
			1,00	0,00	



Počet pořizovaných desetinných míst musí být předem domluveno a nastaveno – standardně je

nastaveno – 2 – desetinná místa, při požadavku 3 nebo 4 je nutné provést nastavení kasy (na 3 desetinná místa se nastavuje v případě prodeje váženého zboží).

o Cena/MJ

Jednotková cena maloobchodní (vždy vč. DPH) – povinný údaj. Automatické doplnění od zvolené položky: Položky ostatního zboží – cena zadaná u položky v ceníku v Kasa-Imes Povinný údaj – při nedoplnění nelze pokračovat v pořízení – nutná editace nebo zrušení položky.

EAN položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	C
0	Kapustová polévka (A 1,7)	ks	1,00	8,00	
1	Uzená bučková roláda s brambor	ks	1,00	51,30	
2000002	Nealko 1	ks	1,00	20,00	
2000006	CenaMJ musí být vyplněna	ks	1,00	0,00	

Editace Cena/MJ není zakázaná, ale uživatel se musí postavit do údaje Cena/MJ a provést editaci

Přesun lze provést klikem myši nebo dotykový monitor nebo šipka doprava (přes Enter se přesun neprovede, protože na údají není nastaveno zastavování).

o Celkem

Vypočtená celková cena položky (množství x cena/MJ) Hodnota se nepořizuje

o %DPH

Hodnota se nepořizuje, je vždy automaticky doplněna od zvolené položky Ukončení pořízení paragonu – Přijatá platba nebo F12



o Volbou tlačítka se kasa přepíná do platby – změna editoru na platbu.

## Přidání nového sortimentu do Kasy

Přidání a editace položek v Menu pokladny je možná pomocí tlačítka Menu na hlavní ovládací liště, následně zvolíme možnost Nová položka a cena.

**Množství Cena/Mj Celková částka 01 - Kasa 01** **Kč**

Množství	Cena/MJ	Celkem	%SI	%DPH
1,00	0.00	0.00	0	

<b>Nová položka a cena</b>		
<b>Změna cen</b>		
<b>Zavřít (Alt+F4)</b>		


EAN <input style="width: 100%;" type="text"/>					Ukončit
Jídlo 0	Jídlo 1	Jídlo 2	Jídlo 3	Jídlo 4	Předchozí
Jídlo 5	Jídlo 6	Jídlo 7	Jídlo 8		Další
					Vše
<b>Šuplík</b>		<b>Uzávěrka</b>		<b>Menu</b>	
Storno (F10)		Zrušit paragon		Reklamáce	
<i>Řádky</i>		<i>Paragony</i>		<i>Uzávěrky</i>	
Partner (F7)				Sleva % (F6)	

V okně karta položky je pro novou položku potřeb vyplnit políčka:

- Název sestavy: Zadáme jméno nové položky, např. tatranka
- Sortiment: Vybereme z číselníku Sortimentu
- Čárový kod: zadáme pomocí čtečky čárových kodů

- Následně je potřeba se přepnout na záložku Ceny a doplnit cenu daného zboží (položka ceny/MJ)


• Po ukončení editace klikneme na položku Uložit pro potvrzení nastavení



### Přidání tlačítek na panel kasy




Pro úpravu rozložení tlačítek zboží je potřeba se přihlásit do Kasy administrátorským účtem (aktion1) a zvolit možnost Číselníky






## UKONČENÍ APLIKACE

- Ukončení pořízení v kase – tlačítko **Ukončit**.



- Následuje dotaz na ukončení.



- Potvrzením **Ano** je program kasy ukončen; při přesunu na **Ne** a jeho potvrzení není kasa ukončena.
- Kasu nelze ukončit v pozici rozpořádaného paragonu – již existuje jeden řádek paragonu – tlačítko **Ukončit** není přístupné – je šedivé (nelze zvolit). Paragon je nutné uložit nebo zrušit.